

七つの秘館



秘館への扉



七つの秘館
プレイングマニュアル

株式会社 光荣

〒223 横浜市港北区箕輪町1-23-3 TEL.045-561-6861 (代)

3日前のことだ。伯父から急に連絡があった。どうやら、僕に頼みたいことがあるらしい。いったい何の用だろう。

翌日、伯父のオフィスを訪れると、伯父はこんなふうにした。

一平、岬の七館を覚えているだろう。実は今度、あの館を取り壊すことになった。それで先代が生前、こう言っていたのを思い出した。

——七館には数々の謎が隠されている。その謎を解くことができれば、館に隠されている莫大な財産が手に入り、我が一族の秘密を解明できると。先代の創り話だと思っていたが、そうではないらしい。館がなくなる前に、この謎を解いてほしいのだ。

やってくれるか？
もちろんやりますよ



待ち受ける冒険に心が躍った。

恋人の玲奈に話すと、瞳を輝かせ、ついて行くと言ってきかない。そういえば、好奇心の塊だったな、こいつは。

そして、今、僕たちは七館の前にいる。僕は思わず、武者震いした。



館に入ったら

NANATSU-NO-HIKAN

こうして、僕は館に乗り込んだ。館には、数々の謎が待ち受けている。気になるものがあつたら、調べたり、動かしたり、話しかけたりしてみよう。謎を解く手がかりが得られるかもしれない。

●基本的な画面●物語は次の3つの画面から成り立ちます。

移動画面…主人公が動く 機能画面…セーブ・ロードなどを実行する
コマンド画面…〈アイテムを使う〉／〈調べる〉／〈取る〉／〈動かす〉／
〈話す〉／〈アイテムを見る〉を実行する
→詳しくは、スタートアップマニュアルをご覧ください。

動く

▶一見、普通の館だが……



まずは館の中を歩き回ってみよう。

画面の正面方向に向かって進みます。左・右・後ろ方向に進みたい場合は向きを変えてから進みます。画面上のマーカマーカーは体力、方向などの情報を表します。

方向・方角



外側…明るく表示される方向に進んだり、向くことができる。
中側…矢先の赤色側が北を表す。

体力



良 ← 通常 → 悪

調べる



怪しいな。なにかが隠されているのかも……。

コマンド画面で、〈調べる〉を選びます。

◀スイッチが見つかった!

ようやく秘密を解きに
きたようね。ふふふ

MADOKA

取る

持っている、きっといつかは役に立つだろう。

コマンド画面で、「取る」を選びます。




アイテム入手！ きっと、謎への手がかりが……▶

動かす

スイッチだ。押してみよう。

コマンド画面で、「動かす」を選びます。



◀まさか、こんな仕掛けがあるとは！

チロロ、あの人を
助けてあげて

ワン！

SUZUKO



CHIRORO

いざ入るとなると、
ちょっと緊張するわね

RENA



話す

話しかけたら、
返事があったりしてね。


コマンド画面で、〈話す〉を選びます。

お、おじいちゃん……▶



くたばれ!

きさまはここで死ねい!



KIUROTANI

AKASHI TAMA

アイテムを使う

この穴には、あのアイテムが
使えそうだ。

コマンド画面で、〈アイテムを使う〉を選
びます。

持っているアイテムの中から使うアイテム
を選びます。



隠し通路を発見したぞ!▲

アイテムを見る



持っているものを確認しておこう。

コマンド画面で、〈アイテムを見る〉を選
びます。

持っているアイテムの情報をみます。

◀そうそう、こんなアイテムも持っていたっけ。

他館へ移動する

各館の玄関前では、一度訪れた館に移動できます。

コマンド画面で、〈他館へ移動する〉を選びます。

制作スタッフ

PRODUCE

プロデューサー

●シブサワ・コウ

今までのゲームよりも7倍楽しめる謎と仕掛けを満載して、この『七つの秘館』をお送りします。一平の体験する数々の謎に挑戦してください。

MUSIC

音楽

●宮川泰(みやがわひろし)

どのテーマも暗く恐ろしいイメージなので、曲ごとに変化をつけるのが難しかったですね。音楽だけでも楽しめるように仕上がったと思います。

VOICE

●一平/緑川光(みどりかわひかる)

一平は、正義感の強い王道的な主人公。実際に自分ならできないような行動をとれるので、スカッとして楽しかったです。うらやましい気もしますね。

●玲奈/國府田マリ子(こうたまりこ)

主人公のあなたがどういう体験をするのか、私もわくわくしています。『七つの秘館』での冒険を、玲奈役の私と一緒に楽しんでください。

●鈴子/天野由梨(あまのゆり)

ふだんの自分そのままを、少し若い気持ちに切り替えて演じました。プレイヤーのみなさんをうまく導いていってあげられたら、うれしいですね。

SPECIAL GUEST

特別友情出演

●徳光和夫氏・草野仁氏・周富徳氏(順不同)

志茂田氏のご友人の皆さまには、本作品に特別にご好意で出演していただきました。

ぼくは空想のなかで、いつも冒険をし、多くの謎に挑み、恋をしている。小説では描ききれないその空想世界を、デジタルな手法で表現してみたら…。無我夢中で主人公になり、冒険にふけり、謎に対決し、恋をしたら、すごくおもしろいゲーム『七つの秘館』が生まれてしまったのである。ぼくが熱血をたぎらせ、知恵を絞って到達した秘館のゴールに、ぜひ、みなさんもおいでください。



志茂田景樹

直木賞受賞作家。そのカゲキなファッションと個性でTVなどでも活躍。執筆活動も精力的に行い、今年中に著作400冊を達成する予定である。

岬の七館へと向かうあなたに贈る——
謎の全てを解き明かすワールドガイド。

七つの秘館 オフィシャルガイド

各館、各フロアごとのマップを紹介し、仕掛けられた膨大な謎に鋭く迫る! またゲーム世界を盛り上げる豪華声優陣や、CG制作の現場へのインタビューも掲載。まさにプレイヤー必携の公式ガイドブック。

好評発売中

シブサワ・コウ監修 ● AB判 定価1,800円(税込)



通信販売

●上記の書籍は全国の書店にてお求めください。
お近くにお取扱い店がない場合、通信販売をご利用ください。

ゴーゴーサンゴクシ

お問い合わせは ☎0120-55-3594 (平日10:00~17:00 祝・祭日を除く)

●なお通信販売以外のお問い合わせはお受けいたしかねます。

株式会社 光栄®

〒223 横浜市港北区箕輪町1-23-3

©1996 KOEI CO.,LTD. MADE IN JAPAN

CD-ROM
COMPACT
disc




七つの秘館

for Macintosh

スタートアップマニュアル

KOEI®
1129-102A-C





⚠ 警告

健康のため、ゲームのやりすぎにご注意ください。また、極めてまれですが、光の点滅やテレビを見ている時に、ひきつけ・けいれん等を起こす体質の方がいます。そのような方は、医師と相談のうえプレイしてください。

※Macintosh、Performa、ColorClassicは、米国アップルコンピュータ社の米国、およびその他の国における登録商標です。

※Power Macintosh、QuickTime、漢字Talkは米国アップルコンピュータ社の商標です。

※その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

※本書およびプログラムは著作権法で保護されています。当社に無断で複写および複製することはできません。

※当社が著作権を有するソフトウェア・出版物の複製行為、賃貸および中古販売を、当社は一切許可しておりません。

また、複製品および中古販売品のサポートはいたしません。

※本書およびプログラムの運用による影響については、責任を負いかねますのでご了承ください。

目次

準備編

はじめにお読みください	3
ゲームをインストールする	4
プレイの準備をする	6

プレイ編

ゲームを始める	8
ゲーム中の画面とコマンド	12
セーブ・終了・ロードの手順	14

トラブル編

トラブルと思う前に	16
ユーザーサポート	19
サポートシート	20

●本書の使い方●

インストールの手順、プレイする前の設定などを調べるときは「準備編」、ゲーム開始や中断の手順を調べるときは「プレイ編」、なにかトラブルが起きたときは「トラブル編」をご覧ください。

～『七つの秘館』for Macintosh 商品構成～

- CD-ROM 3枚 (ディスク1～3)
- スタートアップマニュアル (本書)

ゲームのインストール手順、操作方法などを記載しています。はじめにお読みください。

- プレイングマニュアル [秘館への扉]

ゲーム中のコマンドの内容などを説明しています。ゲーム中にお使いください。付属のプレイングマニュアルは、Microsoft® Windows®版のものです。記載されている内容・画面写真の一部がMacintosh版と異なる場合があります。

- 保証書
- ユーザーはがき

※バンドル版などでは、商品構成が一部異なることがあります。ご了承ください。

準備編

はじめにお読みください

動作環境

本製品は、本体のCPUがMC68040以上で、ゲームプログラム用に空きメモリが6MB以上ある機種で動作します。

また、13インチ以上の32,000色かつ640×480ピクセル表示可能なカラーディスプレイが必要です。

ゲームをプレイするためには、まずハードディスクにインストールする必要があります (手順はP.4)。

- より快適にプレイするには、Power Macintoshシリーズのマシンを使用されることをおすすめします。
- Power Macintosh シリーズでは、ネイティブモードで動作します。また、Power Macintoshシリーズで仮想メモリを使用しない場合は、空きメモリが6.5MB以上必要になります。

マウス操作の表記について

本書では、マウス操作を次のように表記します。

カーソルを合わせる▶ マウス本体を動かします。

クリックする▶ マウスのボタンを押します。

ダブルクリックする▶ マウスのボタンを2回続けて押します。

ドラッグする▶ マウスのボタンを押したまま、マウス本体を動かします。

ドロップする▶ ドラッグ中に、任意の場所でボタンを離します。

ゲームをインストールする

確認してください

本製品のインストールには、次のものがが必要です。


- ハードディスク▶ 空き容量が15MB以上あるハードディスク。
- システムソフトウェア▶ 漢字Talk7.1以降のシステムソフトウェア (QuickTime Ver.2.0以降を含む)。
- CD-ROMドライブ▶ 倍速以上のCD-ROMドライブ。
- CD-ROM▶ 本製品のCD-ROMディスク1。

- 本製品は、動画再生およびBGM再生にQuick Timeを使用します。
- CD-ROMドライブは、アップルコンピュータ社純正のものをご使用ください。アップルコンピュータ社純正以外のCD-ROMドライブをご使用の場合は、当社ではサポートいたしかねます。

インストールの手順

次の手順でインストールします。

- ①CD-ROMドライブに、『七つの秘館』for MacintoshのCD-ROMのディスク1をセットします。画面上にアイコン「7hikan_mac」が表示されます。
- ②「7hikan_mac」アイコンをダブルクリックすると、中のフォルダが表示されます。



●参照ページ●
起動する前の設定 P.6
ゲームを始める P.8

- ③「7hikan」フォルダをドラッグして、ハードディスク上にドロップします。
- ファイル共有を起動した状態でゲームをプレイすると、スピードが遅くなります。



- ④ハードディスク上に、コピーしたフォルダが表示されます。以上でインストールは終了です。

ゲームが不要になった場合は

次の手順で本製品をハードディスクから削除します。



- ①インストールした『七つの秘館』のファイルとフォルダを「ゴミ箱」に捨てます。
- ②メニューバーから「特別」の「ゴミ箱を空にする」を選び、ファイルをすべて削除します。

プレイの準備をする

●参照ページ●

ゲームのインストール P.4 ゲームの操作 P.8

ゲームの起動 P.9 トラブルと思う前に P.16

サウンド環境を設定する

本製品のBGMはCD音源で再生します。

ゲームを起動する前に、CD音源を再生するための設定を行ってください。

●BGMの再生中に、「AppleCDオーディオプレーヤ」等のCD音源再生機能を使用するプログラムを実行すると、BGMが止まることがあります。また、再起動すると、設定が元に戻る場合があります。ゲームの起動前にご確認ください。

●CD-ROMを外付けと内蔵の両方でご使用の場合、動作が不安定になることがあります。外付けCD-ROMの接続を外し、内蔵のCD-ROMをお使いください。

●内蔵CD-ROMドライブをご使用の場合

「コントロールパネル」の「サウンド」または「モニタ&サウンド」の「システムサウンド」にある「(スピーカの)音量」のツマミを調整して音量を設定してください。

入力源の設定1▶「コントロールパネル」の「サウンド」に「サウンド入力」という項目がある場合は、次の操作を行ってください。



▲「オプション」のダイアログボックスで入力源などを設定する

- 1 ポップアップメニューを「サウンド入力」に合わせます。
- 2 ダイアログボックスから「オプション」をクリックします。
- 3 「内蔵CD」を選びます。「外部にも音を出す」の項目がある場合は、その項目もチェックし、「OK」をクリックします。
- 4 ポップアップメニューを「音量」に合わせます。

- 5 ツマミを調整して音量を設定します。ツマミを0に合わせると、音声は出ません。


入力源の設定2▶「コントロールパネル」に「モニタ&サウンド」という項目がある場合は、次の操作を行ってください。



- 1 「モニタ&サウンド」のダイアログボックスから「システムサウンド」をクリックします。
 - 2 「サウンド入力」の項目から「内蔵CD」を選びます。
 - 3 「サウンド出力レベル」「スピーカの音量」のツマミを調整して音量を設定します。ツマミを0に合わせると、音声は出ません。
- ◀「モニタ&サウンド」で入力源と音量を設定する

●外付けCD-ROMドライブをご使用の場合

PHONE端子またはLINE-OUT端子に、外部スピーカーまたはヘッドフォンを接続してください。



ゲームを始める

●参照ページ●

ゲームのインストール P.4 起動する前の設定 P.6
セーブ・終了・ロード P.14 トラブルと思う前に P.16

基本操作を覚える

ゲームの基本的な操作は次のとおりです。

●「決定」の操作

「決定」をクリックするか、リターンキーまたはエンターキーを押します。

●「キャンセル(作業の取り消し)」の操作

「取消」をクリックするか、テンキーの[0]または[ESC]キーを押します。

●「選ぶ」の操作

ポインタを対象に合わせてクリックするか、テンキーの[2][4][6][8]または方向キーを押します。選ばれると回りに枠が表示されたり、違う色で表示されたりします。



ゲームを起動する

次の手順でゲームを起動します。

●ゲームを起動する前に、本製品をインストールしてください (P.4)。

① CD-ROMドライブに「七つの秘館」for MacintoshのCD-ROMのディスク1をセットします。デスクトップ上にアイコン「7hikan_mac」が表示されます。

② ハードディスク上の「7HIKAN」フォルダを開きます。その中にある「七つの秘館」ファイルをダブルクリックすると、ゲームが起動してオープニングののちにタイトルが表示されます。



◀ハードディスクの「7HIKAN」フォルダを開いて

「七つの秘館」ファイルをダブルクリックする▶



③ オープニングまたはタイトルの表示中に、キーをどれか押すかクリックすると、メニューが表示されます。新しくゲームを始めるときは「新しく物語を始める」を、プレイ途中のゲームを続けるときは「これまでの物語を続ける」を選んで決定します。



メニュー▲

新しく物語を始める

新しくゲームを始めます。メニューで「新しく物語を始める」を選んで決定します。主人公の姓と生年月日を設定すると、ゲームが始まります。

●姓を決める

「あなたの姓を入力してください」と表示されます。姓は3文字まで入力できます。入力しないで「決定」をクリックするか、「決定」を選んでエンターキーを押すと、自動的に入力されます。

① 1文字目を入力します。入力したい文字の音読みで1文字目(「光」を入力したい場合は音読み「コウ」の1文字目「こ」)を選び、決定します。その音で始まる漢字とひらがな、カタカナが一覧で表示されます。



音読みの1文字目を選ぶ▲

② 一覧から文字を選んで決定します。[0] または [ESC] キーを押すと、①の画面に戻ります。

●入力できる文字が多く、表示が複数の画面に分かれるときは、画面を切り替えます(次ページ)。

③ 手順の①～②を繰り返して、姓の2文字目以降を決めます。入力した姓が表示されている画面で決定すると、姓が確定します。「戻る」をクリックするかキャンセルすると、入力した文字を1つ削除します。

●生年月日を決める

主人公の生年月日を決めます。入力しないで決定すると、自動的に年が入力されます。

① 年を入力します。数字を選んで決定します。

※マウスの場合——数字をクリックします。

※キーボードの場合——桁を選ぶときは方向キーの上下またはテンキーの[8][2]を押します。

数字を選ぶときは方向キーの左右またはテンキーの[4][6]を押します。

② 手順の①を繰り返して月・日を入力します。

③ 決定すると物語が始まります。キャンセルすると1つ前の入力画面に戻ります。

表示が複数の画面に分かれる場合の操作

次の操作で画面を切り替えられます。

※マウスの場合——ページ番号または「画面切り替えボタン」をクリックします。

※キーボードの場合——テンキーの[7] (次画面に切り替え)、または[9] (前画面に切り替え)を押します。



画面切り替えボタン

ゲーム中の画面とコマンド

●参照ページ●

ゲームのインストール P.4 ゲームの操作 P.8
 ゲームの起動/メニュー P.9 セーブ・終了・ロード P.14 トラブルと思う前に P.16

メイン画面

主人公が館を探検するときに表示されます。画面をクリックして移動します。



館名とフロアが表示される コマンドを実行する (次ページ) 機能コマンドに切り替える

左下にはプレイ中の情報 (主人公の体力と方向・方角) と現在地が、右下にはコマンドが表示されます。他の人と話したり、物を調べたりするときは各コマンドを選んで決定します。ゲームを終了したり、メッセージの速度を変更したり、他の館へ移動するときは、機能コマンドで行います。コマンドの<機能>を選んで決定するか、**[0]** または **[ESC]** キーを押すと、機能コマンドが表示されます。機能コマンドを実行またはキャンセルすると、コマンド表示に戻ります。

●コマンドは常に表示されます。プレイングマニュアル記載のコマンド画面・機能画面はありません。

●プレイングマニュアルP.9の「他館へ移動する」は機能コマンドにあります (次ページ)。

コマンド一覧

コマンドの説明は、プレイングマニュアルを併せてご覧ください。

	コマンド名	内容	プレイングマニュアル該当ページ
コマンド	使う	持っているアイテムを使います。	P.9<アイテムを使う>
	調べる	その場所を調査します。	P.5<調べる>
	取る	アイテムを取ります。	P.6<取る>
	動かす	なにかを持ち上げたり、動かしたりします。	P.7<動かす>
	話す	誰かと話します。	P.8<話す>
	見る	手に入れたアイテムを確認します。	P.9<アイテムを見る>
	情報	主人公のデータ (名前・生年月日・干支)、現在の位置と向き、体力を表示します。	※機能コマンドにも表示される
機能コマンド	機能	機能コマンドを表示します。	※ [0] / [ESC] キーでも可能
	記録	プレイした内容を保存 (セーブ) します。	※手順は本書P.14
	呼出	<記録>したデータを呼び出し、続きからゲームを再開します。	※手順は本書P.15
	環境	メッセージを表示する速度を設定します。「速い」「普通」「遅い」の3段階があります。	—
	終了	ゲームを終了します (続きをプレイする場合は<終了>の前に<記録>を行ってください)。	※手順は本書P.14
	他館へ移動	他の館へ移動します。移動できる場合のみ表示されます。	P.9<他館へ移動する>

セーブ・終了・ロードの手順

●参照ページ●

ゲームのインストール P.4 起動する前の設定 P.6

ゲームの操作 P.8 ゲームの起動/メニュー P.9 機能コマンド P.13

ゲームを記録する(セーブ)

プレイ中のデータを記録(セーブ)します。ハードディスクに10カ所までセーブできます。

- ①機能コマンドの<記録>を選んで決定します。セーブデータの一覧が表示されます。
- ②セーブする箇所を選んで決定します。すでにデータがある箇所を選ぶと、データは上書きされます。
- ③データがセーブされると、メイン画面に戻ります。

ゲームを終了する

ゲームを終了します。

- ①機能コマンドの<終了>を選んで決定します。
- ②確認のメッセージが表示されます。「実行」をクリックするか、選んで決定するとゲームが終了します。
- クローズボックスでゲームを強制的に終了することができます。この場合、ゲームのデータはセーブされませんので、ご注意ください。

ゲームを再開する(呼出)

セーブしたデータを呼び出し(ロードし)、前回の続きからゲームを始めます。

- ①メニューで「これまでの物語を続ける」を選んで決定するか、機能コマンドの<呼出>を選びます。セーブデータの一覧が表示されます。
- ②呼び出すデータを選びます。ディスク入れ替えのメッセージが表示された場合は、CD-ROMドライブに指示されたディスクをセットします。正しいディスクをセットすると、呼び出したデータの続きからゲームが始まります。

ディスクを入れ替える

ゲームの途中で内容が次のディスクに移る場合は、ディスクを入れ替えます。

- ①ディスクの内容が終了すると、セーブをするかどうかメッセージが表示されます。セーブする場合は、「ゲームを記録する(セーブ)」の手順で行います。セーブしない場合は、②に進みます。
- ②「引き続きゲームをプレイしますか?」と表示されます。[YES]を選ぶと、ディスク入れ替えのメッセージが表示されます。
- [NO]を選ぶと、ゲームを終了します。ご注意ください。
- ③CD-ROMドライブに指示されたディスクをセットします。正しいディスクをセットすると、前のディスクの続きからゲームが始まります。

トラブルと思う前に

●参照ページ●

動作環境 P.3 インストールに必要なもの P.4
サウンド環境の設定 P.6 ユーザーサポート係 P.19

「トラブルかな?」と思われるような症状が発生した場合は、下記の項目をチェックしてください。どの症状にも該当しない、または症状が解消されない場合は、お手数ですが、当社ユーザーサポート係までお問い合わせください。

症状 1 ハードディスクにコピーできない

- ハードディスクに十分な空き容量 (P.4) があるか確認してください。ハードディスクの空き容量が不足していると、正常にインストールできなかったり、動作不良の原因になることがあります。

症状 2 CD-ROMをセットしても「七つの秘館」のCDをセットしてからゲームを起動してください。」と表示される

- 本製品は、アップルコンピュータ社純正以外のCD-ROMドライブには対応しておりません。本書またはパッケージの裏面の動作環境を確認してください。

症状 3 ゲームを起動しようとすると、「QuickTimeLib」が見つからなかったので、アプリケーション「七つの秘館」は開くことができませんでした。」と表示される

- 「QuickTime™」などが「機能拡張」内に正しくインストールされているか確認してください。Power Macintoshでの本製品の動作には、「機能拡張」内に「QuickTime™」および「QuickTime™PowerPlug」が必要です。

症状 4 メモリ不足が表示される、または「タイプ<○○>のエラーが発生しました。」と表示されて終了する

- 本製品の動作には、システムで使用する以外に空きメモリが6MB以上必要です。「タイプ<○○>のエラー」と表示される場合は、通常はMacintoshを再起動することで解決します。症状が再発する場合は、基本システム (漢字Talk7.1以降) に標準装備されている以外のユーティリティを外し、再起動してみてください。

症状 5 ゲーム画面全体がディスプレイの画面に収まりきらない

- 本製品の動作には、13インチ以上の32,000色かつ640×480ピクセル表示可能なカラーディスプレイが必要です。

症状 6 BGMなどの音声がでない

●内蔵CD-ROMドライブをご使用の場合

- 「コントロールパネル」の「サウンド」または「モニタ&サウンド」にある「(スピーカの) 音量」の設定を確認してください (P.6)。
- 音量が小さくなっていないか確認してください。BGMの音量は、「アップルメニュー」の「Apple CDオーディオプレーヤ」または「CD Remote」のボリューム設定に依存します。「Apple CDオーディオプレーヤ」または「CD Remote」のボリュームを調整して、音量を設定してください。

ユーザーサポート

お買い上げいただいた製品が起動しない場合や、何回か遊んだだけでゲームができなくなってしまった場合などは、

①保証書

②サポートシート (次ページにあります。ご記入願います)

を当社「七つの秘館」for Macintoshユーザーサポート係宛にお送りください。故障内容を調査の上、次のように処理させていただきます。

1. 製造段階での問題など、当社の責に帰すべき事由による動作不良の場合は、当社が責任を持って対処いたします。
 2. お客様の不注意によるCD-ROMの破損や、機器に原因のある故障など、当社の責によらない事由での動作不良の場合は、当社ではサポートいたしかねます。ご了承ください。
 3. お買い間違いによる交換は、一切いたしておりません。
 4. 複製品、および中古販売品については一切サポートいたしません。
- 不良品の検査には多少時間がかかる場合があります。故障内容をお書き添えいただけない場合は、症状の判定に時間がかかり、処理が遅れることがあります。
 - 万一の郵便事故による紛失などについては、当社では保証いたしかねます。

あて先: 〒223 横浜市港北区箕輪町1-23-3 株式会社 光栄

「七つの秘館」for Macintosh ユーザーサポート係

お問い合わせ: 電話 045 (561) 6861

月~金 (祝日を除く) 午前10:00~12:00 午後1:00~5:00

新製品のご案内: 電話 045 (561) 1100 (パソコンゲーム専用)

※内容に関するご質問は、誠に勝手ながらお受けいたしかねますので、なにとぞご了承ください。

●外付けCD-ROMドライブをご使用の場合

- CD-ROMドライブのPHONE端子またはLINE-OUT端子に、外部スピーカーまたはヘッドフォンを接続してください (P.7)。

症状 7 画面がフリーズ (ハングアップ) してしまう

- Macintoshを長時間使用すると、アプリケーションの動作が遅くなったり、アイコン類が正常に表示されないことがあります。数カ月に一度、デスクトップを再構成してください。くわしくは、Macintosh本体に付属のマニュアルをご覧ください。
- ファイルの中身が壊れていたり、バンドルピットの不正などがある場合は、システムエラーが発生することがあります。市販のディスク診断・修復ソフトで、ハードディスクを診断してみることをおすすめします。
- キーボードやマウスのADBケーブルや、Apple TalkのLocal Talkケーブルがゆるんでいると、フリーズする場合があります。Macintosh本体の電源を切ってからケーブルの接続を確認してください。
- 「機能拡張」または「コントロールパネル」の常駐ユーティリティが干渉して、ソフトの動作に影響することがあります。基本システム (漢字Talk7.1以降) に標準装備されている以外のユーティリティを外し、再起動してみてください。

サポートシート

●切り取らずにコピーしてご使用ください。

●^{フリガナ}ご氏名

●お電話番号

●ご住所 〒

●ご使用の環境

パソコン本体▶(機種名:)

OS▶(バージョン:)

ディスプレイ▶(メーカー/機種名:)

ユーザーズメモリ▶(容量:) MB

CD-ROMドライブ▶内蔵 外付け
(メーカー/機種名:)

増設メモリボード▶なし あり
(メーカー/機種名:)

増設ハードディスク▶なし あり
(メーカー/機種名:)

周辺機器▶なし あり
(メーカー/機種名:)

●その他、機能拡張フォルダ、またはコントロールパネルフォルダに常駐している機能拡張ユーティリティ（基本システムには付属していないもの）があれば、すべてお書きください。

●故障内容 (なるべく具体的にお書きください)